

## Настройка SIP-на Android 4.2

Откройте *Вызовы* → *Настройки вызовов*

Найдите внизу *Параметры интернет-вызовов* и откройте *Учетные записи*. Нажмите *Доб. уч. запись* и заполните три поля по порядку:

**Логин = SIP login,**

**Пароль = SIP пароль**

**и Сервер (это ваш SIP-домен он же HOST).**

**Принимать входящие вызовы = Yes**

**Основная учетная запись = Yes** (параметр выбирает учетку по умолчанию, если у Вас их много)

### Дополнительные параметры

**Имя пользователя для проверки подлинности = SIP login**

**Имя пользователя = Ваше имя, например Ivan**

**Адрес исходящего прокси = не заполнено**

**Номер порта =5060**

**Тип транспорта = UDP**

**Поддерживать активность = Avto**


**Выходим на уровень вверх**

**Использовать internet вызовы = спрашивать**

**Откройте меню текущей страницы и выберите Сохранить.**

**Все, настройка завершилась.**

## Настройка SIP-на Android 4.2



### Как пользоваться SIP-клиентом

Прежде чем использовать SIP на Android-смартфоне выберите режим работы с исходящими. Вернитесь к пункту *Настройки вызовов* и нажмите

*Использ. интернет-вызовы.*

1. *Для всех вызовов, если доступна мобильная сеть.* Выберите этот пункт, чтобы звонить через SIP, если смартфон подключен к интернету.
2. *Только для интернет-вызовов.* Используйте для автоматических интернет звонков на SIP-адреса (SIP URI), выглядит как почта: [123456@example.com](mailto:123456@example.com).
3. **Запрашивать для каждого вызова говорит за себя.**

Обратите внимание: учётная запись не может одновременно использоваться в разных SIP-клиентах. Это приведёт к конфликтам и часть входящих потеряется.

*Желаю Вам приятной работы.*

*Дата отправки 15.12.2018 (13:20)*

Москва.

[Источник информации](#)

Желаю приятной работы.

Тел. +7(926)204-3693

<http://www.zayn.pro>

[Zayn@mail.ru](mailto:Zayn@mail.ru) © 2018