Подключение по RDP к удаленному серверу.

Программы (10)	Нажимаем пуск Вводим в строке поиска
퉋 Подключение к удаленному рабочему столу	Например «удален»
Запуск комманды полного удаления Подготовить пакетный файл полного удаления	Выбираем
🔂 Удаление	Подключение к
Панель управления (48)	удаленному рабочему
 Подключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp Удаление программы Удаление файлов "cookie" или временных файлов Документы (1) 	Столу
No Default.rdp Файлы (13)	Если у Bac OC Windows XP
🔁 E310_UserManual_russian.pdf	Win+R
🔁 хлебопечка.pdf	И введите в строку
T SHR-6080-6082-6160-6162.pdf	mstsc
Ознакомиться с другими результатами	
удален × Завершение работы +	

Для того что бы видеть на сервере диски лекальной машины при подключении к серверу Сделайте следующие

😓 Подключение к удаленному рабочему столу	Нажмем кнопку
Подключение к удаленному рабочему столу	Server = ір адрес вида 192.168.0.0:0000 (цифры будут отличаться) Вы их получите в письме
Компьютер: server ▼ Пользователь: Не задано При подключении необходимо будет указать учетные данные.	

💀 Подключение к удаленному рабочему столу	Далее вкладка
	Локальные ресурсы
Подключение к удаленному рабочему столу	Нажимаем кнопку Прочие
Общие Экран Локальные ресурсы Программы Дополнитель () Удаленный звук Настроить параметры удаленного звука. Параметры Клавиатура Использовать сочетания клавищ Windows: Использовать сочетания клавищ Windows: Полько в полноэкранном режиме Пример: ALT+TAB Локальные устройства и ресурсы, которые следует использовать во время удаленного сеанса. Принтеры Подробнее	
Параметры Подключение к удаленному рабочему столу Покальные устройства и ресурсы этого компьютера, которые следует использовать во время удаленного сеанса. Порты Порты Порты Порты Устройства Порты Порты Порты Порты Порты Устройства Порты Порты Портие поддерживаемые самонастраивающиеся устройства Шоководы, которые будут подключены позже Докководы, которые будут подключены позже Доугие поддерживаемые самонастраивающиеся устройства Макие устройства можно использовать во время удаленного сеанса? ОК Отмена	Отмечаем галочками нужное (то что надо видеть на сервере) Жмем ОК Затем Подключить

Настройка Печати с удаленного Сервера

Установка и настройка ScrewDrivers Client v.4 на клиент терминалов RDP

Скачиваем Программу Для Windows x86 (x32) Или Для Windows x64

Установка и настройка ScrewDrivers v.4 Client на клиент терминалов RDP.

Совсем недавно я познакомился с очень полезной и просто незаменимой программкой под названием «triCerat ScrewDrivers Client v.4». Программа предназначена для переноса пользовательских принтеров в терминальные сеансы. Имеет высокую надежность, гибкие настройки и очень простой интерфейс. Мне при первой установке не хватало такой инструкции, поэтому я решил сделать краткий мануальчик.

Состоит он из двух частей — клиент и сервер. Клиент устанавливается на машину под управлением любой Windows. И про его настройку я сегодня расскажу.

Установка «ScrewDrivers Client» крайне проста.

🙀 ScrewDrivers Client v4 - InstallShield Wizard X Welcome to the InstallShield Wizard for ScrewDrivers Client v4 The InstallShield(R) Wizard will install ScrewDrivers Client v4 on your computer. To continue, click Next. WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties. Next > Cancel

Вам не понадобится указывать и настраивать никаких настроек.

Нужно нажимать кнопку Далее и ОК.

🕞 ScrewDr	ivers Client v4 - InstallShi	eld Wizard		×
Destinati Click Ne:	on Folder ct to install to this folder, or cli	k Change to inst	all to a different folder.	
	Install ScrewDrivers Client v- C:\Program Files\triCerat\Sin	l to: Iplify Printing\Scr	ewDrivers Client v4	Change
Instali5hield -		< <u>B</u> ack	Next >	Cancel

🙀 ScrewDrivers Client v4 - InstallShi	ield Wizard	×
Setup Type Choose the setup type that best suits	your needs.	4
Please select a setup type.		
© Complete		
All program features v space.)	will be installed. (Requires t	the most disk
C Custom		
Choose which program will be installed. Recor	n features you want install mmended for advanced us	led and where they ers.
InstaliShield		
	< Back	Vext > Cancel

🖶 ScrewDrivers Client v4 - InstallShield Wizard	×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.	44
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Ba exit the wizard.	ack. Click Cancel to
octa#Shield	
< Back Install	Cancel



После завершения установки программа закроется и ни в пуске ни на рабочем столе вы ничего не увидите.

Для того чтобы зайти в настройки сервера нужно пройтись в «Панель управления».



И найти нам ярлык «ScrewDrivers Client v.4». Откройте его и увидите перед собой все настройки.

Screwl	Drivers v4		?
ieneral	Printers Printer UI - Extended Connection	1	
	Welcome to the ScrewDo 4.1	rivers v4 Client Control Panell .07.27	Visit us on the web!
Sessio	n Options (Only used if the Terminal Server all	ows)	
	lotify active sessions when the local default pri	inter changes	
	lotify active sessions when a printer is added t	o the workstation (Windows 20	00 or later)
	lotify active sessions when a printer is remove	d from the workstation (Window	is 2000 or later)
₩ :	poof the Default Printer: Brother DCP-7025		•
(Spoofing the default printer means that the Te lefault instead of your true Windows Default P	rminal Server will think the selec rinter.)	ted printer is your
Comp	atibility Options		
Г	isable ICA Plugin		
	Disable ICA Plugin compatibility with Screw(Drivers v4 Servers (Simplify Prin	ting v4)
	Disable ICA Plugin compatibility with Screw(Drivers v3 Servers (Simplify Prin	ting v3)
0	Disable ICA Plugin compatibility with Screw(Drivers v2/fxp Servers (Simplify	Printing v2)
Г	visable RDP Plugin		
8	Disable RDP Plugin compatibility with Screw	Drivers v4 Servers (Simplify Prin	ting v4)
	Disable RDP Plugin compatibility with Screw	Drivers v3 Servers (Simplify Prin	ting v3)
. 1	Disable RDP Plugin compatibility with Screwing Compatibility Compatibility With Screwing Compatibility With Scr	Drivers v2/fxp Servers (Simplify	Printing v2)
Printe	r Data Cache Method		1145
	Cache to Registry C Do Not Cache (Recon	mended for Passthrough Serve	rs)
	Copyright @ 2008 trice	rat, Inc. All rights reserved.	
		ОК Отмена	Применить Справка

Настроек в клиенте поменьше, чем на сервере и ничего сложного в них нет. Я оставил все по умолчанию, кроме одного

"Spoof the Default Printer:" — Этот параметр определяет основной принтер который будет основным в терминальной сессии.

Всё остальное я оставил по умолчанию.

Available Printers		Preferred Printers	
L		Brother DCP-7025	N V
	<	Remove	
		Denied Printers	
		Direct on dc_250 Fiery EX12 Color Serve Microsoft Office Docum	er PS 3.0 on pro32 nent Image Writer
	<	Remove	in, writer

На следующей вкладке Printers необходимо добавить принтеры, которые пользователю можно переносить в терминальную сессию и какие нельзя. на моём скриншоте разрешен принтер Prother DCP-7025. Остальным запрещено.

vailable Printers			
irother DCP-7025 Virect on dc_250 Hery EX12 Color Server PS Hicrosoft Coffice Document ficrosoft XPS Document W	i 3.0 on pro32 Image Writer Inter		
inter Specific Settings Extended Options - Print	Job Settings		
inter Specific Settings Extended Options - Print Display Second Print Output Separator Pa	Job Settings Dialog Ige		
inter Specific Settings Extended Options - Print Display Second Print Output Separator Pa Extended Options - Print	Job Settings Dialog nge Job Rendering		
Inter Specific Settings Extended Options - Print Display Second Print Output Separator Pa Extended Options - Print	Job Settings Dialog Ige Job Rendering Same As Printer	zdpi	

Вкладка Printer UI - Extended появилась в последних версиях ScrewDrivers и эти настройки мне также не интересны и ибо все итак шикарно работает. Так что простите.

crewDrivers v4	nded Connection	
Microsoft RDP v5 Bandwidth Con Max Rate (in bits per second):	trol]
Off (No Limit)	512kbps	, 1mbps
Citrix ICA Bandwidth Control Max Rate (in bits per second):	0	
Off (No Limit)	512kbps	imbps
se Left/Right Arrow Keys and PgL	Jp/PgDn for fine tuning	

На этой вкладке можно регулировать ограничения на трафик потребляемые программой. Мне это также не интересно, так как особо не сэкономишь на безлимите.



Вот так в терминальном подключении виден мой принтер, **в настройках RDP** подключения я ОТКЛЮЧИЛ проброс принтеров, теперь никакого геморроя. Принтеры пробрасывает ScrewDrivers. А виндовый терминальный перенос с его глюками идет в сад.

Желаю приятной работы. Тел.+7(926)204-3693 www.zayn.pro ICQ 216172229 Zayn@mail.ru © 2014